

Instalación tablets:

- En la tablet copiar el instalador (*.apk).
- Desde la tablet ejecutarlo y seguir los pasos para instalarlo.
- Entrar en el programa y en la parametrización y cambiar los parámetros necesarios. El más importante que hay que cambiar es la empresa que trabaja. También se deberá configurar el código del vendedor, la ruta de carga y descarga, etc...
CGB es la contraseña para grabar.

Actualización tablets:

- Como ya está instalada la aplicación simplemente será necesario copiar el ejecutable (*.apk) y seguir los pasos de instalación.

Instalación equipos:

- En los equipos donde las Tablet vayan a sincronizar hay que crear una carpeta en C:\ llamada Tablet y compartirla con todos los permisos para que sea accesible desde las tablet (a esta ruta es a la que hay que copiar los ficheros que se generan en el servidor). Puede ser otra ruta pero es la que hemos creado en todos los equipos

Instalación equipos con sincronización Web

- Este equipo lo que hará será sincronizar vía web los albaranes, pedidos, etc. enviados al almacén, hay que configurarlo en un solo equipo para que no se produzcan colisiones entre ellos.
- Para instalarlo lo único que hay que copiar es el archivo CGB_LecturaDatosPDA.exe y CGB_LecturaDatosPDA.exe.config. Tanto en el archivo CGB_LecturaDatosPDA.exe.config como en CGB_Menu2007.exe.config hay que cambiar una de las últimas líneas y poner la URL del servicio web.
<value>http://192.168.0.129/ServicioWebPDA/ServicioWebPDA.asmx</value>

Instalación del servidor:

- Lo único que hay que instalar en el servidor es la exportación de datos. Para ello copiar en el equipo la carpeta PDAExport (tal cual). Esta carpeta contendrá un .bat que será el encargado de realizar la exportación de ficheros y posteriormente copiarlo a los sitios que sea necesario.
- Hay que modificar el archivo COPIAPDA.BAT. poner la siguiente línea de comandos:
`"C:\DATOS\Sinc\CGB_ExpPDAWeb.exe"`

Indicar la ruta del ejecutable. Tirar del ejecutable que está en el sincronicer.

- Hay que modificar el archivo CGB_ExpPDAWeb.exe.config para indicarle los diferentes parámetros a utilizar, revisar cada uno de estos parámetros.

```

<setting name="hostname" serializeAs="String">
  <value>ftp.esla.com</value>
</setting>
<setting name="tiempoSubirArchivosGrandes" serializeAs="String">
  <value>14.00:00:00</value>
</setting>
<setting name="username" serializeAs="String">
  <value>eslagent</value>
</setting>
<setting name="password" serializeAs="String">
  <value> </value>
</setting>
<setting name="directoryFTP" serializeAs="String">
  <value></value>
</setting>
<setting name="subirFTP1VezDia" serializeAs="String">
  <value>False</value>
</setting>
<setting name="subirFTP" serializeAs="String">
  <value>False</value>
</setting>
<setting name="rutaGeneracionFicheros" serializeAs="String">
  <value>G:\Tablet\Hesan - Local</value>
</setting>
<setting name="IDEmpresa" serializeAs="String">
  <value>3</value>
</setting>
<setting name="NombreProyecto" serializeAs="String">
  <value></value>
</setting>
<setting name="FicheroDisponibilidad" serializeAs="String">
  <value>False</value>
</setting>
<setting name="FicherosTablet" serializeAs="String">
  <value>True</value>
</setting>
<setting name="CodFamiliaFicheroDisponibilidad" serializeAs="String">
  <value>11;12;19</value>
</setting>
<setting name="CodAlmacenFicheroDisponibilidad" serializeAs="String">
  <value>001;002</value>
</setting>

```

- Hostname: nombre del ftp donde va a subir los ficheros después de generarlos (parámetro opcional, solo requerido si envía los ficheros vía ftp).
- tiempoSubirArchivosGrandes: indicar cada cuanto tiene que subir los ficheros grandes al ftp (parámetro opcional, solo requerido si envía los ficheros vía ftp).
- Username: username del ftp (parámetro opcional, solo requerido si envía los ficheros vía ftp).
- Password: contraseña del ftp (parámetro opcional, solo requerido si envía los ficheros vía ftp).
- directoryFTP: ruta dentro del ftp donde debe subir los archivos (parámetro opcional, solo requerido si envía los ficheros vía ftp).
- subirFTP1VezDia: indicar true, si los ficheros solo se deben subir una vez al día. Si se indica false, se subirán cada vez que se generen los ficheros.

- subirFTP: indica si se deben subir los ficheros al ftp.
 - rutaGeneracionFicheros: ruta donde debe generar los ficheros, normalmente solemos indicar la ruta *\PDAEXPORT\FICHEROS
 - IDEmpresa: id de la empresa cuyos datos deben exportarse.
 - Nombreproyecto: nombre del proyecto de la aplicación.
 - FicheroDisponibilidad: indica si debe exportar el fichero de disponibilidad.
 - FicherosTablet: indica si debe exportar los ficheros para las Tablet.
 - CodFamiliaFicheroDisponibilidad: códigos de familias para el fichero de disponibilidad (separados por punto y coma).
 - CodAlmacenFicheroDisponibilidad: códigos de almacén para el fichero de disponibilidad (separados por punto y coma).
- Si los ficheros que se han generado en la carpeta FICHEROS se quieren copiar a otro equipo, hay que poner el siguiente comando en el .bat que hay dentro de la carpeta PDAEXPORT:

```
XCOPY "*" \PDAEXPORT\FICHEROS\*-3.*" /E/Y Q:\PDA
```

El dato en rojo es la carpeta donde se generan los ficheros.

El dato azul es el ID de la empresa.

El dato verde es la ruta del equipo donde se tienen que copiar los ficheros generados.

- Crear una tarea programada para que se ejecute cada X horas. Lo que tiene que ejecutar es el archivo: COPIAPDA.BAT. el número de horas a las que se ejecuta la tarea programada deberá ser decidido en consenso con el cliente, en función de cuanto de actualizados necesite los datos. Lo normal es tener cada 2 o 3 horas. Hay que encontrar un equilibrio para que no se ejecute muchas veces (es un proceso que utiliza muchos recursos) pero que estén los archivos suficientemente actualizados.

Instalación Servicio Web para enviar albaranes al almacén:

- Para instalar el servicio web simplemente hay que publicar el servicio web en una dirección web pública del WEBSERVER, no requiere de nada más. Habrá que configurar el servicio web en la parametrización de la Tablet (y en el fichero CGB_LecturaDatosPDA.exe.config y CGB_Menu2007.exe.config como se indica anteriormente).